

Как настроить/подключить свою почту для отправки запросов

Подключение вашей почты для отправки запросов из Системы настраивается в **Профиле Пользователя**:

Для этого переходим в **Настройка почты**:

Используя свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Профиль пользователя

Профиль пользователя

Настройка исходящей почты

☒ Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

☐ Направлять копию запроса поставщику на свой почтовый адрес ⓘ

Ваш электронный адрес: i.petrov@yandex.ru

Пароль:

Настройка SMTP

Шаблоны импорта прайс-листов из Excel

В случае необходимости вы можете поставить галочку **Направлять копию запросы поставщику на свой почтовый адрес** (Подробности данной опции вы можете увидеть на скриншоте)

Мои продажи Кабинет партнера

Профиль пользователя

Настройка исходящей почты

☒ Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

☐ Направлять копию запроса поставщику на свой почтовый адрес ⓘ

Ваш электронный адрес: i.petrov@yandex.ru

Пароль:

Настройка SMTP

При подключении e-mail по протоколу SMTP, сервис не имеет полного доступа к подключённому адресу и сформированные Системой исходящие письма (например запросы поставщикам) не сохраняются в исходящей почте. Если Вы хотите получать копию запроса поставщику, который направляете из Системы на ваш e-mail, выберите эту опцию.

Шаг 1. В строку **Ваш электронный адрес** вам необходимо ввести адрес вашего почтового ящика:

Шаг 2. Введите **Пароль приложения** в строку Пароль приложения:

! Важно не путать **Пароль приложения** с обычным паролем, под которым вы входите в свой почтовый ящик. **Пароль приложения** - это специальный пароль который вы можете создать внутри вашего почтового ящика специально для предоставления доступа различным сервисам.

Создание пароля приложений у каждого почтового сервиса отличаются, поэтому ниже вы можете найти подробные инструкции по его подключению у каждого из основных почтовых сервисов:

Подробная инструкция по подключению **почты** на почтовом сервере **yandex.ru** - [ссылка](#)


Подробная инструкция по подключению **почты** на почтовом сервере **mail.ru** - [ссылка](#)

Подробная инструкция по подключению **почты** на почтовом сервере **gmail.com** - [ссылка](#)

Сохранить изменения

В случае если настройки вашего почтового сервера есть в базе данных нашей Системы, то дополнительных настроек SMTP не потребуется.

Шаг 3. В случае если же вы используете корпоративную почту или собственный почтовый сервер, то для подключения вам надо будет указать настройки SMTP вашего сервера:



Профиль пользователя

Настройка исходящей почты

☐ Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

☐ Направлять копию запроса поставщику на свой почтовый адрес ⓘ

Ваш электронный адрес: 202@mrcd.pro2

Пароль приложения ⓘ: ewrqwr3444pass

Настройка SMTP

SMTP сервер: smtp.yandex.ru

Порт SMTP сервера: 465

Настройки безопасности: ssl

Сохранить изменения

После создания и ввода **Пароля приложения**, вам необходимо будет ввести **настройки SMTP подключения**, которые для каждого из почтовых серверов будут свои, их так же можно найти внутри 3-х подробных инструкций представленных ниже.

Подробные инструкции по подключению корпоративной почты:

Подробная инструкция по подключению **корпоративной почты** на почтовом сервере **yandex.ru** - [ссылка](#)

Подробная инструкция по подключению **корпоративной почты** на почтовом сервере **mail.ru** - [ссылка](#)

Подробная инструкция по подключению **корпоративной почты** на почтовом сервере **gmail.com**

- [ссылка](#)

Для примера покажем **настройку SMTP** для почтового ящика на базе Яндекс почты:

После того как вы заполните данные настройки SMTP, нажмите кнопку **Сохранить**
Профиль пользователя
изменения.

Настройка исходящей почты

Версия #40

Admin

создал Tue, Feb 4, 2025 4:29 AM

Admin

Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Admin

обновил Wed, Apr 16, 2025 3:31 AM

☐ Направлять копию запроса поставщику на свой почтовый адрес ⓘ

Ваш электронный адрес

202@yandex.ru

Пароль приложения ⓘ

ewrqwrr3444pass

Настройка SMTP

SMTP сервер:

smtp.yandex.ru

Порт SMTP сервера:

465

Настройки безопасности:

ssl

Сохранить изменения