



Как настроить корпоративную почту на mail.ru?


- Откройте "[Профиль пользователя](#)"
- Перейдите на пункт "Настройка почты"



- Поставьте галочку напротив пункта "Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам"



ВАЖНО! Чтобы получать копию отправляемого поставщику запроса на подключаемую почту, поставьте галочку в соответствующий чекбокс (см. скриншот ниже)




- Введите адрес электронный почты на Mail.ru, с которого будут отправляться запросы

- Введите пароль для внешних приложений. Для создания пароля воспользуйтесь инструкцией приведенной ниже.

Важно! Иногда возникают случаи, когда браузер запоминает ваш пароль и адрес электронной почты и пытается подставить пароль для входа в почту вместо пароля для сторонних приложений, поэтому пароль для сторонних приложений используемых для подключения вашей внешней почты у нас в системе лучше вводить вручную.

Для создания пароля для сторонних приложений зайдите в вашу почту на **Mail**. Затем в правом верхнем углу выберете имя своего почтового ящика и нажмите на **Пароли и безопасность**



Перейдите в раздел **Пароли для внешних приложений**



Главная




Личные данные

Контакты и адреса





Безопасность

Безопасность

Доступ к аккаунту и история действий

-  **Устройства и приложения**
Браузеры, устройства и приложения, с которых вошли в ваш аккаунт >
-  **Внешние сервисы**
Сервисы, в которые вы вошли с помощью аккаунта Mail.ru >
-  **История действий**
Вход с нового устройства, смена пароля, добавление номера и так далее >

Способы входа

-  **Пароль**
Изменен 05 ноября 2020 г. Изменить
-  **Пароли для внешних приложений**
Пароли для входа в аккаунт через ICQ и почтовые приложения: Microsoft Outlook, Thunderbird и другие. [Подробнее](#) >
-  **Электронные ключи**
Вход по отпечатку пальца, USB-, NFC- или Bluetooth-ключу. [Подробнее](#) >
-  **Двухфакторная аутентификация**
При входе вы будете вводить пароль и код подтверждения. Мы отправим код по СМС, или вы получите его в специальном приложении. [Подробнее](#) >

Нажмите кнопку **Добавить**

[◀ Вернуться](#)

Пароли для внешних приложений

Пароль для внешнего приложения — это пароль, который нужно использовать для входа в аккаунт через почтовые приложения: Microsoft Outlook, Почта на iOS и так далее.

Вы вводите его только один раз вместо основного пароля.




Добавить

Придумайте **имя** для вашего пароля

Новый пароль для внешнего приложения

Придумайте название для пароля: например, «Аутлук на домашнем компьютере». Так вы будете знать, для какой программы создавали пароль.

Mertago_mail



Продолжить

Отменить

Введите ваш действующий **пароль** от почтового ящика, нажмите галочку **Я не робот** и нажмите кнопку **Продолжить**

Введите пароль от аккаунта

Чтобы продолжить, введите пароль от аккаунта


ваш пароль от почты

Пароль

.....

Проверка безопасности

✓ Я не робот


reCAPTCHA
Конфиденциальность - Условия использования

Продолжить

Отменить

Ваш пароль для внешних приложений будет сгенерирован автоматически, просто скопируйте его и используйте при подключении вашего ящика в нашей системе.

Пароль для внешнего приложения создан

Введите его вместо основного пароля, когда будете входить в аккаунт в почтовом приложении. Рекомендуем создавать для каждого приложения отдельный пароль.

cXfQuycQ1q3J6kgpJUj2

Закрыть

В любой момент вы можете зайти в раздел с паролями для внешних приложений и посмотреть либо поменять ваш пароль. При этом если вы его меняете, не забудьте поменять его и в настройках нашей системы.

Пароли для внешних приложений

Пароль для внешнего приложения — это пароль, который нужно использовать для входа в аккаунт через почтовые приложения: Microsoft Outlook, Почта на iOS и так далее.

Вы вводите его только один раз вместо основного пароля.

Mertago_mail

Добавить

- Вставьте сформированный пароль от внешних приложений в поле пароль:

Оренибуртнефтеотдача

Мои закупки Мои продажи

С чего начать?

Профиль пользователя

Настройка почты

Профиль компании

Настройка получения заказов

Управление пользователями

Роли пользователей

Управление объявлениями

Белый список

Черный список

Шаблоны писем

Профиль пользователя

Настройка исходящей почты

☒ Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес: Sistem@Mertago@yandex.pro

Пароли:

Настройка SMTP

SMTP сервер:

Порт SMTP сервера:

Настройки безопасности:

Имя пользователя:

Сохранить изменения

- Укажите сервер исходящей почты - **smtp.mail.ru**

ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА Мои закупки Мои продажи Справка

Профиль пользователя

Настройка исходящей почты

☒ Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес: SistemaVertigo@yds.pro

Пароль: *****

Настройка SMTP

SMTP сервер: smtp.mail.ru

Порт SMTP сервера:

Настройки безопасности:

Имя пользователя:

Сохранить изменения

- Укажите в настройках порта SMTP сервера - 465

ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА Мои закупки Мои продажи Справка

Профиль пользователя

Настройка исходящей почты

☒ Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес: SistemaVertigo@yds.pro

Пароль: *****

Настройка SMTP

SMTP сервер: smtp.mail.ru

Порт SMTP сервера: 465

Настройки безопасности:

Имя пользователя:

Сохранить изменения

- В настройках безопасности - SSL

ОРЕНБУРГНЕФТЕОБРАБАТКА Мои закупки Мои продажи Справка

Профиль пользователя

Настройка почты

Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес: SistemaMertago@nb.pro

Пароль: *****

настройка SMTP

SMTP сервер: smtp.mail.ru

Порт SMTP сервера: 465

Настройки безопасности: SSL

Имя пользователя:

Сохранить изменения

- В графе "Имя пользователя" укажите еще раз ваш адрес электронной почты

ОРЕНБУРГНЕФТЕОБРАТКА Мои закупки Мои продажи Справка

Профиль пользователя

Настройка почты

Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес: SistemaMertago@nb.pro

Пароль: *****

настройка SMTP

SMTP сервер: smtp.mail.ru

Порт SMTP сервера: 465

Настройки безопасности: SSL

Имя пользователя: SistemaMertago@nb.pro

Сохранить изменения

- Нажмите "Сохранить изменения"

ОРИЕНТИРНЕПОТДАЧА

Мои закупки

Мои продажи

Справка

Профиль пользователя

Настройка почты

Профиль компании

Настройка получения заказов

Управление пользователями

Роли пользователей

Управление объявлениями

Белый список поставщиков системы

Черный список поставщиков системы

Шаблоны писем

Профиль пользователя

Настройка исходящей почты

☒ Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес:

Пароль:

Настройка SMTP

SMTP сервер:

Порт SMTP сервера:

Настройка безопасности:

Имя пользователя:

Сохранить изменения

Важно! При подключении вашего почтового ящика к Системе используется SMTP протокол, который имеет ряд ограничений, например отправленные через систему письма не будут сохраняться в истории отправленных писем вашего подключённого ящика, а полученные письма не будут отображены в Системе.

Версия #10

[Admin](#) создал Fri, Dec 25, 2020 3:07 AM

[Admin](#) обновил Wed, Nov 1, 2023 10:05 AM